



Настройка беспроводного сетевого соединения (WiFi) на ПК ОС Windows 10 для подключения к сети Интернет по технологии xDSL.


Для настройки беспроводного сетевого соединения на Вашем компьютере.
Зайдите в меню «Пуск», «Параметры».




В панели «Параметры» зайдите в папку «Сеть и Интернет».




В папке «Сеть и Интернет» выбираем пункт «Ethernet».




Далее выбираем пункт «Настройка параметров адаптера».




Находим ярлык **«Беспроводная сеть»** и нажав по нему правой кнопкой мыши, открываем **«Свойства»**




Далее в окне **«Беспроводная сеть: свойства»** находим компонент **«IP версии 4 (TCP/IPv4)»**.




Выделяем этот компонент и нажимаем кнопку «Свойства».




В открывшемся окне «Свойства:IP версии 4 (TCP/IPv4)»




выбираем пункт **«Использовать следующий IP-адрес»**.




В строке «**IP-адрес**» вводим значение **192.168.1.3** (если используемых устройств несколько, то последние цифры ip-адреса каждого Вашего устройства должны отличаться).




В строке «**Маска подсети**» значение **255.255.255.0** должно определяться автоматически.





В строке «**Основной шлюз**» запишем **192.168.1.1**.




В соответствующих строках **Предпочитаемый DNS/Альтернативный DNS** введите адреса DNS-серверов, соответствующих региону Вашего местоположения, согласно информации, указанной на сайте www.beltelecom.by в разделе «Помощь» → «Пакеты услуг» → «Интернет».



После того, как все параметры введены, нажимаем «ОК» в окне «Свойства: IP версии 4(TCP/IPv4)» и «Заккрыть» в окне «Беспроводная сеть:свойства».




Далее нажимаем правой кнопкой мыши по ярлыку «Беспроводная сеть» и выбираем пункт «Подключение/Отключение».





В открывшемся окне в списке доступных беспроводных сетей необходимо выбрать сеть с названием, которое указано на наклейке на задней панели модема (Сеть **2.4 ГГц** имеет стандартное название, Сеть **5 ГГц** имеет то же название, но с добавлением **_5G**)

Если Вы проводили настройку беспроводного соединения на модеме, то выберите сеть, **Имя которой Вы указали.**

После выбора сети нажимаем кнопку **«Подключиться»**.



В поле «Введите ключ безопасности сети» пропишите **Пароль**, который указан на наклейке на задней панели модема, либо который был указан при настройке беспроводного соединения на модеме.



После чего произойдёт подключение компьютера к **Беспроводной сети**.

При возникновении вопросов необходимо обратиться в службу технической поддержки по номеру 123.